手順は以下のとおり。

- 1) インストールファイルのアップロード
- 2) データベースの作成
- 3) ローダーの設置
- 4) NEOのインストール

1) インストールファイルのアップロード

インストールに必要なファイルー式をサーバにアップロードする。 今回は、 /home/hogehoge/www/public/test 以下にアップロード。 neoディレクトリのパーミッションは777にする。

2) データベースの作成

以下のようにデータベースを作成する。データベース名、ユーザ名、パスワードは控えておく。

ここでは、ユーザー名を「blackhare36」、データベース名を「blackhare36_neo」として いるので、ご自身で決めたものに読み替えて進めてください。

▲ ご注意

- ネットワーク経由でデータベースへ接続する場合は、暗号化(SSL)接続の利用を推奨します。
 データベースや、管理ツールのご利用については、サポート外とさせていただいています。
 データの喪失・誤操作による問題については責任を負いかねます。

データペース バージョン	5.7		\$
データベース名 🜌	blackhare36_	ŧ	作成後データベース名の変更はできません。
データベースユーザ名	blackhare36		
データベース 接続用パスワー ド 🔊 🔊		P	英字/数字/記号()を組み合わせた8文字以上32文 字以内
データベース 接続用パスワー ド再入力 💩 🛪		P	
データベース 文字コード	UTF-8 (utf8mb4)		\$
データベース 文字コード	UTF-8 (utf8mb4)		*
データベース 文字コード 作成についての注意事項	 UTF-8 (utf8mb4) ▲ ご注意 ・データベースのご利用に ・インストールされるデー ・ご利用にあたっては「注 ご確認ください。 ・同意いただける場合は[同 さい。 	ついてはこちら ^[] す タベースの基本情報 意制限事項 [^{2]} 」に同]意する]にチェック	まご確認ください。 ほはこちらびをご確認ください。 同意いただく必要がありますので、あらかじめ を入れて[作成する]ボタンをクリックしてくだ

作成後、一覧が出るので、サーバ名を控えておく。

mysql57.blackhare36.sakura.ne.jp (mysql1019.db.sakura.ne.jp)	ユーザ名	blackhare36		
	接続先パスワード	******		
5.7	全データベース使用容量	0B / 1.50GB	ририухалина у ч у в	
	マベース名	使用	1量	
デージ				

3) ローダーの設置 ブラウザから、アップロードしたneo.htmlにアクセスする。 今回は以下。 http://blackhare36.sakura.ne.jp/neo.html

以下について、説明しています。

インストール手順

- •その他 インストール関係注意事項
- インストールが正常に終わらない時のための対処

インストール手順

- 1. NEOで利用するためのデータベースをご用意ください。
- 2. PHPのパスをご確認ください。
- 3 同じ階層にある [neol フォルダのパーミッションを777にしてください。
- 4. <u>ここをクリックしてインストールを開始してください。</u>

その他 インストール関係注意事項

- インストールマニュアルはこちらをご覧ください。
- phpの設定情報の確認
- <u>NEOを再インストールでご利用の場合の注意</u>
- ・
 <u>専用サーバ、VPSでご利用される場合

 </u>
- インストール手順4でサーバエラーが表示される場合

このソフトを設置するレンタ	レサーバー、サーバー種別を選択してください。
レンタルサーバー:	 選択してください
サーバー種別:	【共用サーバ ✔
PHPのパス:	/usr/bin/php
組み込み方:	php.iniに組み込む 🗸
組み込み方:	php.iniに組み込む 🗸
	げご覧ください
<u>※php.iniに組み込む場合は必ず</u>	
※php.iniに組み込む場合は必T NEOCは、FRFスクラプトの ローダーについては、PHPス・	最 <u>適化のため、ローダー</u> を必要とします。 クリプトから動的に読み込む方法と、php.iniに設定する 方法がございま

以下のリンクのどれかからローダをダウンロードする。

php.iniへのローダーの組み込み方

1. 以下のリンクよりローダーファイルをダウンロードしてください。(どの圧線



 ご利用のサーバーの適当なディレクトリに ioncube ディレクトリを作成して なお、この説明では、/usr/local 以下にioncubeディレクトリを作成すること に読み替えてください。

3. ダウンロードしたファイルを解凍し、すべてのファイルをご利用のサーバク.

ダウンロードしたローダを解凍し、サーバの /home/blackhare36/www/ld/ 以下にアップロードする。

次にサーバのコンパネよりphp.iniの設定を行う。

さくらのレンタルサーバ				
ホーム	>	php.ini設定	>	
🕒 ドメイン/SSL	>	言語のバージョン設定	>	1
S→-	>	CRON設定	>	理 ツ-
🕕 Webサイト/データ	>			かでき
🔁 サーバステータス	>			:場合
• セキュリティ	>			ま、Mi こりレ
	>			シール シ理解
🛃 スクリプト設定	>			-49
サポート	ß			- ド根



o <u>zip</u>

- tar.gz
- tar.bz2
- 2. ご利用のサーバーの適当なディレクトリに ioncube ディレクトリを作成してください。
- なお、この説明では、/usr/local以下にioncubeディレクトリを作成することとします。 違うディレク に 読み替えてください。
- 3. ダウンロードしたファイルを解凍し、すべてのファイルをご利用のサーバの /usr/local/ioncube ディレ
- 4. /home/rs/php/7.4/etc/php.ini を編集して以下の行を追加してください。 zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_fre_7.4.so
- 5. apache(httpd)を再起動してください。
- 6. <u>ココ</u>をクリックしてローダーの動作テストをお願いします。

※使えるネットをご利用の場合は、こちらをご覧ください

最後に、インストールスクリプトで以下のリンクをクリックして、組み込み結果を確認する。



以下のように表示されたら完了。

php.iniへのローダーの組み込みテスト

組み込み成功

※PHPのバージョンについてはデフォルトのものを利用します。2020/10/12時点では以下 となっています。

▲相供物ファプ安古	2020年1 PHP7.2,	1月末日PHPバージョン7.2、2021年2月末日PH 4.4をご利用中の場合、その時点での最新バーシ
B PERMICI OF CACIN	PHP提供	+ポリシーについての詳しい情報はサポートサイ
現在の設定		7.4.10 (モジュールモード)

4) NEOのインストール

インストールスクリプトに戻る。以下の部分だけ設定して次に進む。

このソフトを設置するレンタル	サーバー、サーバー種別を選択してください。
レンタルサーバー:	さくらインターネット ▼ さくらインターネット
	選択設にご利用のレンタルリーバーがない場合は、名称をご記入ください。
サーバー種別:	共用サーバ ♥
PHPのパス:	/usr/local/bin/php
ローダー	
コーダーの組み込み方を選択し	てください。

※php.iniに組み込む場合は必ずご覧ください

NEOでは、PHPスクリプトの最適化のため、ローダーを必要とします。 ローダーについては、PHPスクリプトから動的に読み込む方法と、php.iniに設定する方法がございます。 サーバ負荷を考えると、php.iniに設定するほうがよいと思いますので、専用サーバやVPSなど php.iniを修正できる場合は、php.iniを修 php.iniへのローダーの組み込み方

次へ»

mail-neo.comのログイン情報を入力する。



NEOのログインパスワードと、(2)で設定・確認したmysql関係の情報を設定する。

このソフトにログインする際に必要となる。	パスワードを設定してください。
管理者ログインパスワード:	半角英数字4~12字で、ご希望のパスワードを設定してください。
データベース情報	
データベースの設定情報を入力してくださ	٤١ <u>.</u>
1)サーバー/ホスト:	[mysql57.blackhare36.sakura] ポート番号を指定する場合は「localhost:3:06」のように記述してくださ
2)データベース名:	blackhare36_neo すでに存在している場合、一旦削除され、 <mark></mark> 所規に作成されます。
3)ユーザー名:	blackhare36
	テーダベース作成や催眠を与えることかできるエーサ石を指定してくた

データベースを上書きするかどうかを選択してください。

データベースを上書きするか:	【はい ◆】 通常は「はい」を選んでください。 PHPのバージョンアップの影響でログインできなくなった場合など、 データベースの内容を上書きしたくない場合は、「いいえ」を選んでくれ
----------------	---

次へ》

以下の画面が出たらインストール完了です。

インストール完了

システムのインストールが完了しました。 安全な利用のため、以下の処理を必ず行ってください。

- /home/blackhare36/www/neo.htmlは、サーバ上から削除してください。
- このファイル (/home/blackhare36/www/neo_install_system.php) は、サーバー上から削除してください。

上記の処理が終わったら、こちらのページより、さきほど設定した管理者ログインパスワードで必ずログインしてください。

インストール時にアップロードしたneo.htmlやneo_install_system.php、README.txtは削除 して、neoディレクトリについてはパーミッションを705等に変更してください。

その後、上記画面の赤枠のリンクに進むとNEOが表示されます。